## **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

# Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

## **Der Lustfeuerwerker**

Loden, A.
Quedlinburg, 1862

§. 1. Zündschwämme

<u>urn:nbn:de:bsz:31-103386</u>

## main meites Rapitel. Whomas

Bon ben einfachen Feuerwertstüden.

marphs and a manera S. 1. as from , the same and the

#### Bündschwämme.

Bur Anzündung der Feuerwerfstücke bedient man sich sowohl der Zündschwämme als der Zündslichter, welche erstere sich jedoch vorzüglich zum Anzünden mehrer sehr nahe neben einander angebrachter Feuerwerfstücke eignen, weil bei aller Güte der Zündlichter doch leicht ein ausspritzender Funke das nebenliegende Feuerwerfstück vor der Zeit anzünden kann.

Man schneide die Schwämme von Nuß= oder Eichenbäumen in längliche Stücke, etwas stärker als eine Federspule und lege sie in einen neuen Tops, dessen Boden mit einer aus gleichen Theilen beste= henden, seinpulverisiten Mischung von Campher und Salpeter bestreut ist. Ueber die Lage der Schwämme streue man wieder eine Lage Salpeter und Campher, darauf wieder Schwämme, dann

b

n

9

wieder Salpeter und Campher, darauf wieder Schwämme, dann wieder Salpeter und fahre so sort, bis der Topf so weit gefüllt ist, daß der Cssig, welchen man nun darauf gießen muß, etwa drei Finger breit über die Schwämme zu stehen kommt. Dieses seht man ans Feuer und läßt es siehen bis acht Stunden unausgesetzt kochen, während man die Flüssigkeit, welche sich verdampsen wird, durch neuen Cssig und Salpeter ersetzt und den Topf immer zugedeckt hält. Nachdem man nun die Schwämme herausgenommen, getrocknet und mit einem hölzernen Hammer wohl durchklopst hat, sind sie zum Gesbrauch sertig.

#### S. 2. Zündlichter.

Die Zündlichter, welche man ebenfalls wie die Schwämme zum Anzünden der Feuerwerkstücke gesbraucht, mussen eine sich immer gleich bleibende, ruhige, feine Funken auswersende Flamme haben. Der nachstehende Satz wird so fein als möglich pulveristrt in eine schwache, etwa ½ zoll Diameter has bende Husse geladen und recht fest geschlagen.

Salpeter 6 Loth.
Schwefel 1 Loth 2 Quentch.
Mehlpulver 6 Loth.
Colorbonium 2 Quentchen.

Ist dieser Satz recht gut unter einander gemischt, so kann man darauf rechnen, daß jeder Zoll Masse eine Minute brennt.