

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Traité Des Fevx Artificiels Povr La Gverre, Et Povr La Recreation

Malthus, Francis

Paris, 1632

Chapitre IX. La maniere de faire des grenades pour jetter à la main

[urn:nbn:de:bsz:31-261629](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-261629)



*La maniere de faire des grenades,
pour jeter à la main.*

CHAPITRE IX.



Yant fait voir comme
faut faire les grenades
pour le mortier, les-
quelles par la violence
de ce merueilleux in-
strumét se peut transporter fort loing
par dessus des murailles & ramparts,
faisant de rudes effets ; Le vous diray
maintenant comment il sera facile de
faire deux ou trois sortes de grenades
pour jeter à la main , les executions
desquelles ne sôt pas beaucoup moins
à priser que les autres , principalement

à des assauts, soit pour se deffendre, ou
offenser. La meilleure & de plus vio-
lente execution se fait , de toute sorte
de metal aigre , comme les preceden-
tes ; & leur structure n'est pas beau-
coup differente , seulement plus rôdes
& plus petites , les simples ayant vn
col qui seruira de porte-feu, comme
nous verrons par la figure A. Il faut
premierement emplir la grenade de
poudre fine , & apres bien propre-
ment emplir le col de composition
lente, comme s'ensuit. Prenez vne li-
ure de poudre bien puluerisée , &
deux onces de charbon de saulx , aussi
bien puluerisé , & trois onces de salpe-
tre, & meslez le tout ensemble, & puis
apres remplissez les porte-feux que
desirez faire seruir : mais il faut bien
battre cete composition dedans les
porte-feux , & elles se conserueront

38. *Traité des feux Artificiels*

vne année, dix années, vingt années, si
besoin est. Mais est à noter, qu'il ne
faut pas allumer cete grenade qu'on
ne soit prest à la jeter, & tout à l'heure



l'enuoyer, d'autant que le porte-feu
venant à finir, la grenade creuera en
plusieurs pieces, & châque piece est
capable de tuer vn homme; c'est

pourquoy il faut bien prendre garde
comme on la manie. La seconde fa-
çon de grenade pour jeter à la main,
est faite ausi de métal aigre, mais n'a
point de col pour seruir de porte-feu,
ains seulement rond, ayant au costé
vn petit trou, comme vous représente
la figure B. par lequel on l'emplit, &
ce trou fert de lumiere ausi: car estant
emply de poudre fine, on bouche le
trou avec de l'estoupille, fait comme
s'ensuit. Prenez de la poudre fine, &
la mouillez avec de l'eau, & apres que
elle est bien trempée, prenez du fil de
coton & le trempez dedans cete pou-
dre mouillée assez long-téps, & après
laissez la seicher: mais le fil de coton
doit estre double huit ou dix fois, afin
qu'il puisse bien tenir de la poudre
mouillée autour d'iceluy; & estant sec,
coupez-le par morceaux, enuiron

trois pouces de long, & mettant vn bout dedans la lumiere, vous la boucherez de la façõ, & alors mettez cete grenade dedans vn pot de terre, tant soit peu plus grand que la grenade; comme demonstre la figure C. afin que vous puisiez mettre de la poudre grenée à l'entour, & apres couurez vostre pot de terre tres-bié, avec quelque peau de mouton, ou chose semblable, & prenez du fil de fer & le passez àtrauers de la méche, de telle longueur que vous iugerez à propos, cõme d'vn demy pied ou enuiron, & liez le autour du pot, comme il est representé par la figure D. Et quand vous voudrez vous seruir de ces grenades, allumez tous ces bouts de méche, & jettez le pot, lequel tombant, soit à terre, ou sur quelque corpslet de soldat qui fasse casser le pot, vous verrez

joüer la grenade, qui fera vne furieuse execution. Pour la troisieme sorte de grenade, elle se fait de mesme façon que l'une ou l'autre de ces deux precedentes, excepté qu'elle se peut faire double ou simple, de verre ou de terre, & sera besoin qu'elle soit bien espaisse, & que si on la veut faire simple, il faut faire le porte-feu de bois, ou de carte forte, & le coler dedans bien proprement, & elle sera de tres-grand effet. Maintenant ayant assez amplement parlé du mortier, des grenades, & de leur usage, ie veux traiter des autres feux gras, fort pernicieux pour des assaillans, à des brèches ou ailleurs.